PDF を印刷不可にする方法



画面右上「セキュリティ」をクリッ クします。



以下の通り設定を行い、「OK」をクリックします。

| 🏓 セキュリティ設定 | - 🗆 X |
|------------------------------------|---------------------------|
| PDF ファイルをパス | フードc保護する チェックを入れます |
| 管理用バスワード パスワード確認 暗号化方式 操作 | |
| | |
| | OK キャンセル |

「上書き保存」より変更内 容を保存し、 CubePDFUtility を閉じま す。

| ファイル | 編 | E ୧୦୬ | <u>ل</u> |
|------|------------|----------------|----------|
| | 保存 | (いていて) (別じる) | 「 |
| | ≛ 」 ∡ १ | と書き保存 名前を付け | 子 た保存 |

PDF ファイルを開き、印刷が不可能になっていることを確認してください。

【例】Adobe Acrobat Reader で開いた場合 印刷ボタンがグレーアウトしており、クリック が不可能になっています。



3. PDF を印刷可能に戻したい場合

CubePDFUtility で PDF ファイルを開き、セキュリティ設定を開きます。

(PDF ファイルを開く際 に、パスワードの入力を 求められます。)

| 🏓 管理用パスワードを入力 | × |
|--|------|
| software.pdf はパスワードで保護されています。福集するためには スワードを入力して下さい。 | 言理用パ |
| | |
| OK \$7 | セル |

以下の通り設定を変更し、「OK」をクリックします。

| 🏓 セキュリティ設定 | - 🗆 X |
|---------------------|---|
| · 🗌 PDF ファイルをパスワ | - トで保護する チェックを外します |
| 管理用パスワード パスワード確認 | パスワードを消去します |
| 暗号化方式 | 256-bit AES · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 394c I F | 間覧用パスワード チェックを外します |
| | ✓ 管理用バスワードと共用する |
| | □ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ |
| | ✓ ページの挿入、回転、削除を計中する ✓ アクセシビリティのための内容の抽出を許可する |
| | ✓ フォームへの入力を許可する ✓ 注釈の追加、編集を許可する |
| | |
| | OK キャンセル |

上書き保存し、PDF ファイルが印刷可能になっている ことを確認してください。

